

RunaWFE. Инструкция по установке специализированного дистрибутива для AltLinux

© 2004-2011, ЗАО “Руна”. RunaWFE является системой с открытым кодом и распространяется в соответствии с LGPL лицензией (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>).

Дистрибутив содержит два диска:

- Установочный диск для клиентской части (Клиентский дистрибутив)
- Установочный диск для серверной части (Серверный дистрибутив)

При помощи клиентского дистрибутива можно установить следующие компоненты:

- Клиент – web-ссылка на клиентский web-интерфейс
- Клиент-оповещатель о поступивших заданиях
- Графический редактор бизнес-процессов
- Документация
- Симулятор бизнес-процессов (Устанавливаемый на клиенте компонент, при помощи которого можно тестировать разработанные бизнес-процессы)

После того, как компоненты установлены, с ними можно работать через меню системы: меню/офис/RunaWFE или иконки на рабочем столе.

При помощи серверного дистрибутива можно установить следующие компоненты:

- RunaWFE сервер
- Бот-станция

Специализированный дистрибутив выпущен под названием **AltLinux Workflow**. Дистрибутив содержит операционную систему AltLinux Desktop 4.0 и систему управления бизнес-процессами предприятия RunaWFE 2.2

Как установить:

1. Выберите дистрибутив, который вам требуется (клиентский или серверный)
2. Следуйте инструкциям по установке дистрибутива

Чтобы установить RunaWFE на уже установленную систему ALT Linux 4.0, нужно при помощи средств командной строки или графических программ (например, Synaptic) выполнить следующие действия:

1. Добавить в пакетную систему установочный диск для нужной части RunaWFE (клиентской или серверной).
2. Установить нужные пакеты (на выбор):

а. Для клиентской части:

runawfe-client - для работы в системе RunaWFE с помощью браузера;

runawfe-notifier - для работы в системе RunaWFE непосредственно из графической среды через клиент-оповещатель о поступивших заданиях

runawfe-gpd - для создания и редактирования бизнес-процессов;

runawfe-simulation - для локального тестирования бизнес-процессов.

б. Для серверной части:

runawfe-server - сервер RunaWFE;

runawfe-botstation - бот-станция RunaWFE.

При установке пакетов пакетная система доустановит нужные зависимости.

Внимание! Не рекомендуется добавлять в пакетную систему оба диска и пытаться устанавливать в одну систему и серверную, и клиентскую части.

Для выполнения бизнес-процессов на том же компьютере, на котором ведётся их разработка, рекомендуется устанавливать пакет runawfe-simulation.

Перед тем, как запустить клиент или клиент-оповещатель, их надо настроить на сервер. Для этого предусмотрены специальные пункты меню и иконки. По клику на иконку настройки откроется файл, в котором вместо main_wfe_server надо будет ввести адрес сервера, на котором установлена серверная часть системы (runawfe-server).